


# Windows Live メールの設定


1-1 パソコンに Windows Live メールが入っているか確認します。

- ① スタートボタンをクリックします。
- ② 「すべてのプログラム」をクリックします。



1-2 Windows Live がある場合は、クリックします。  
→ Windows Live メール をクリックします。  
→ 2-1 に進みます。

Windows Live がない場合は、次に進み、  
Windows Live メールをダウンロードします。




1-3 Internet Explorer で、

<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-live/essential-s-other>

を開いて、「今すぐダウンロード」をクリックします。

「続行するにはあなたの許可が必要です」の画面が表示されたら、「続行」をクリックします。





1-4 「実行」をクリックします。

「インストーラーの準備をしています」の後、次の画面になります。




1-5 ①「メール」以外のチェックマークをクリックして外し、「メール」にだけチェックが付いているようにします。  
②「インストール」をクリックします。




1-6 「これらのプログラムを閉じてください」と表示されたら、「続行」をクリックします。




1-7 ①両方のチェックマークをクリックして外します。  
②「続行」をクリックします。




1-8 「閉じる」をクリックします。



1-9 ①スタートボタンをクリックします。  
②「すべてのプログラム」をクリックします。




1-10 Windows Live をクリックし、Windows Live メールをクリックします。




2-1 Windows Live メールを初めて起動した場合は、左図の「電子メールアドレスを設定する」の画面が表示されます。

※表示された場合は、3-1に進みます。

※表示されなかった場合は、次に進みます。




2-2 ①右上のほうにあるメニューアイコン  (左図参照)をクリックします


②「メニューバーの表示」をクリックします。



2-3 ①「ツール」をクリックします。  
②「アカウント」をクリックします。



2-4 「追加」をクリックします。



2-5 ①「電子メールアドレスを設定する」をクリックします。  
②「次へ」をクリックします。

電子メール アカウントを追加する

電子メール アカウント情報を以下に入力してください。

電子メール アドレス(E): test1234@icv-net.ne.jp ①  
例 example555@hotmail.com 無料:大容量 Hotmail作成

パスワード(P): ●●●●●●●● ②  
 パスワードを保存する(B)

このアカウントから送信されたメールに差出人として表示する名前を入力してください。(H)

表示名(N): ケープル 太郎 ③  
例 Taro Chofu

電子メール アカウントのサーバー設定を手動で構成する(C) ④

⑤ 次へ(N) キャンセル

- 3-1
- ①「電子メールアドレス」の空欄をクリックし、会員証に書かれている電子メールアドレスを入力します。
  - ②「パスワード」の空欄をクリックし、会員証に書かれているパスワードを入力します。
  - ③「表示名」の空欄をクリックし、メールを出した時に差出人として表示される名前を入力します。  
(好きな名前を入力できます)
  - ④「電子メールアカウントのサーバー設定を手動で構成する」をクリックして、チェックマークをつけます。
  - ⑤「次へ」をクリックします。

電子メール アカウントを追加する

電子メール サーバーの情報について

受信サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3

受信サーバー(O): mail.icv-net.ne.jp ① ポート(P): 110

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(M): クリア テキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L): test1234

送信サーバー情報

送信サーバー(O): mail.icv-net.ne.jp ② ポート(P): 25

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

送信サーバーは認証が必要(M)

③ 次へ(N) キャンセル

- 3-2
- ①「受信サーバー」の空欄をクリックし、`mail.icv-net.ne.jp` と入力します。
  - ②「送信サーバー」の空欄をクリックし、`smtp.icv-net.ne.jp` と入力します。
  - ③「次へ」をクリックします。

電子メール アカウントを追加する


アカウントのセットアップに必要な情報の入力が完了しました。

完了(E) キャンセル


- 3-3 「完了」をクリックします。  
2-4 の画面に戻るので、右下の「閉じる」をクリックします。  
(4-1 に続く)



- 4-1 ①「Icv-net.ne(???)」を右クリックします。  
(???)の部分はお客様により異なります)  
②「プロパティ」を左クリックします。



- 4-2 「詳細設定」をクリックします。



- 4-3 ①「サーバーにメッセージのコピーを置く」をクリックして  
チェックマークを外します。  
②「適用」をクリックします。  
③「OK」をクリックします。

以上でメールの設定は終了です。